


MANUAL AJUSTAR CONFIGURACION PARA ARCHIVO PLANO

Abrir panel de control de Windows

Clic en RELOJ IDIOMA Y REGION




Clic en CONFIGURACION REGIONAL



Clic en Formato y cambiar a Español Chile

Despues Clic en CONFIGURACION ADICIONAL



Aquí dejar igual a esta ventana de abajo, note que el separador de listas es ;

Luego clic en MONEDA

The screenshot shows the 'Personalizar formato' dialog box with the 'Moneda' tab selected. The 'Ejemplo' section shows 'Positivo: 123,456,789.00' and 'Negativo: -123,456,789.00'. The settings are as follows:

Propiedad	Valor
Símbolo decimal	.
Número de dígitos decimales	2
Símbolo de separación de miles	,
Número de dígitos en grupo	123,456,789
Símbolo de signo negativo	-
Formato de número negativo	-1.1
Mostrar ceros a la izquierda	0.7
Separador de listas	;
Sistema de medida	Métrico
Dígitos estándar	0123456789
Usar dígitos nativos	Nunca

At the bottom, there is a 'Restablecer' button and a note: 'Haga clic en Restablecer para restaurar la configuración predeterminada de números, moneda, hora y fecha.'

Dejar igual a esta ventana de abajo

The screenshot shows the 'Personalizar formato' dialog box with the 'Moneda' tab selected. The 'Ejemplo' section shows 'Positivo: \$ 123,456,789.00' and 'Negativo: -\$ 123,456,789.00'. The settings are as follows:

Propiedad	Valor
Símbolo de moneda	\$
Formato de moneda positivo	\$ 1.1
Formato de moneda negativo	-\$ 1.1
Símbolo decimal	.
Número de dígitos decimales	2
Símbolo de separación de miles	,
Número de dígitos en grupo	123,456,789

At the bottom, there is a 'Restablecer' button and a note: 'Haga clic en Restablecer para restaurar la configuración predeterminada del sistema para números, moneda, hora y fecha.'

Luego clic en ACEPTAR--- ACEPTAR --- hasta salir.